

Webサーバ(Apache): .htaccess を設置したのですが、動きません。 何かサーバで設定がいののですか？

E-server では、初期設定において下記ディレクトリが、.htaccess の利用が有効となっておりますので、こちらのディレクトリ以外に設置しまして、ご利用の際には、追加設定を実施する必要があります。

.htaccess 利用可能なディレクトリ

/var/www/html
/home/*/public_html

下記を Webmin より実施いただきますと、.htaccess の利用可能なディレクトリと設定することが可能となりますので、まずは、こちらをお試しく下さい。

対象ディレクトリの .htaccess の有効化

お客様 webmin に接続・ログインしまして、
[サーバ] [Apache Webserver] [デフォルトのサーバ] を開きます。

画面最下部の「ディレクトリ/ファイル/ロケーション毎のオプションの作成」にて、タイプ [ディレクトリ] 正規表現 [正確に一致] としてパスに対象のディレクトリをフルパスで記入し [作成] します。

例) Directory /var/www/html-prox

ディレクトリ毎のオプション欄 より作成しました、ディレクトリを選択、クリックいたします。

例) Directory /var/www/html-prox

「仮想サーバのオプション」画面となりますので「ドキュメントのオプション」を開きまして、「オプションファイルが優先..」欄の
デフォルト 下記で選択... へと変更の上、下記チェックボックスを全てチェックし [保存] します。

認証オプション
MIMEタイプとエンコーディング
インデックスとインデックスファイル
ホスト名によるアクセス制御
ディレクトリのオプション

最後に画面上部の「変更を適用」しまして、設定の変更を適用します。

Webサーバ(Apache): .htaccess を設置したのですが、動きません。 何かサーバで設定がいのるのですか？

.htaccess は仮想サーバではなく、ディレクトリ単位にて有効といたしますので、必ずディレクトリに設定してください。

一意的回答 ID: #1288

作成者: IXENT テクニカルサポート

最終更新: 2007-08-24 13:46