

メール: 自動応答メールを使いたい

Usermin を使用した自動応答の設定方法がございました。

こちらは日本語対応に一部修正が必要となり、前準備が必要となりますが、下記の方法にてご対応ください。

Usermin を使用した自動返信

前準備 (SSHでの作業)

前準備 1 . /etc/smrshにリンクを作成する。

```
cd /etc/smrsh
ln -s /usr/libexec/usermin/forward/autoreply.pl autoreply.pl
```

前準備 2 . jsendmailを作っておく

```
echo '#!/bin/sh' /usr/sbin/jsendmail
echo '/usr/bin/nkf -j -m0 ! /usr/sbin/sendmail $*' /usr/sbin/jsendmail
chmod 755 /usr/sbin/jsendmail
```

前準備 3 . autoreply.plがjsendmailを使うようにします。

```
echo 'sendmail_path=/usr/sbin/jsendmail' /usr/libexec/usermin/forward/config
echo 'sendmail_path=/usr/sbin/jsendmail' /etc/usermin/forward/config
```

前準備は以上で終了です。

Usermin (web) からの設定方法

メール-メール 転送

よりメール転送のルールを設定します。
転送先にAutoreply from file で .autorep
など適当なものを入力してください。

再度、Autoreply from file * * * *をクリックすると
編集ボタンがございましたので、編集を押すとテキストの編集ができます。

テキストのフォーマットは
ヘッダ部
改行のみの行
中身
となります。たとえば

メール: 自動応答メールを使いたい

From: tech@ixent.ne.jp

Subject: 休暇中です。

休暇中です。再度ご連絡ください。

のように保存します。（サブジェクトと本文の間には一行改行が必要です）

返信のみではなく、メールボックスにメールを受け取る場合は
以下も必要です。

Autoreply from file の下の転送先に Normal user mailbox を
選択して保存します。

以上でメールボックスに保存した状態での自動返信となります。

一意的回答 ID: #1077

作成者: IXENT テクニカルサポート

最終更新: 2005-07-12 10:53