

## FTP: FTP の PASV モードにてサーバに接続できません

PASV モードを使用した場合には、1024番以上のポートをランダムに使用しまして、データの送受信をいたしますので、1024番以上のポートを全て開放されておりませんと、ランダムにて使用したポートが利用不可能となり、接続に失敗するようなことがあります。

または、PASV モードにて使用するポート番号を限定する必要がございます。

### FTP パッシブモード

<http://sakaguchi.com/FTPserver.html>

デフォルトの wu-ftpd をご利用の際には、下記にてポートの指定が可能となりますので、こちらをお試しください。

例　： 4980 ~ 5000 を固定する

お客様 Webmin に接続、ログインしまして、  
[その他] [ファイルマネージャ] と進み、左側より etc と進み、  
右側より ftppaccess を選択、クリックいたします。  
上部アイコンより [Edit] をクリックしまして、別ウインドを開き、  
下記の記述を最下行に追記しまして、[保存] いたします。

passive ports 0.0.0.0/0 4980 5000

以上にて PASV モードでの使用ポート番号の限定が可能となります。

一意的回答 ID: #1240  
作成者: IXENT テクニカルサポート  
最終更新: 2007-02-20 15:35