

# データベース: PostgreSQLにWindowsからODBC接続は可能でしょうか？

はい、可能です。

但し、E-server サービスでは PostgreSQL の初期設定として、外部からの接続が出来ない設定となっております。

下記の起動オプション設定の変更と、ODBC接続元IPアドレスを許可するホストとして登録する必要があります。

## PostgreSQL 外部から接続許可へ変更

Webmin より「システム」 「起動およびシャットダウン」 「postgresql」を開きまして、[アクション スクリプト]内の一部を変更します。

下記の 1行を変更します。( Webmin 表示 では折り返してます )

```
su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -D $PGDATA -p /usr/bin/postmaster -o '-p ${PGPORT}' start /dev/null 2&1" /dev/null
```

```
su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -D $PGDATA -p /usr/bin/postmaster -i -o '-p ${PGPORT}' start /dev/null 2&1" /dev/null
```

postmaster -o の間に -i オプションを挿入します。

変更しましたら [保存] しまして、再度 postgresql を開きまして [今すぐ再起動] して下さい。

## 許可するホスト設定

外部から PostgreSQL データベースに接続する場合、接続元ホストに対して接続の許可する設定を追加する必要があります。

Webmin より「サーバ」 「PostgreSQL データベース サーバ」 「許可されたホスト」より「新規の許可されたホストを作成」を開き、外部の許可ホストを追加設定します。

[ホスト アドレス] ... 接続元となるホストを指定します。  
[データベース] ... 対象のデータベースを指定します。  
[Users] ... 対象のユーザを指定します。  
[認証モード] ... 認証モードを指定します。

IPアドレスが固定でご利用する場合は、「単一ホスト」としてIPアドレスを記述してのご利用が可能です。  
また、「認証モード」では「認証は不要です」とすると、パスワード不要でODBC接続が可能となります。

# データベース: PostgreSQLにWindowsからODBC接続は可能でしょうか？

一意的回答 ID: #1165

作成者: IXENT テクニカルサポート

最終更新: 2004-12-15 13:53