# *FTP: FTP にてアップロードしようとすると、Permission denied と表示され、アップロードできません。*

Permission denied が出力される際には、アップロードを実施しようと
しているディレクトリ（ フォルダ ）に書き込み権限が無い場合に、
発生いたします。

FTP での書き込みは、FTPクライアントソフトにユーザ ID として
設定されたユーザにて書き込みいたしますので、こちらのユーザにて
ディレクトリに書き込み権限が無い場合には、アップロードを拒否されます。

ディレクトリのオーナーシップにつきましては、ファイルマネージャや
コマンドシェルより確認可能となり、コマンドシェルをご利用の際には、
下記のコマンドを実行してください。

ls -ald /var/www/html/

実行結果として下記のような結果になるかと思われますので、
下段、3～4項目目に注目いたします。
下記は、オーナーシップが root となっており、root 以外からの
書き込みは不可能となるため、Permission denied と出力されます。

[root@ns ~]# ls -ald /var/www/html/
drwxr-xr-x? 3 root root 4096? 2月? 2 14:22 /var/www/html/

アップロード可能なようにオーナーシップを変更する際には、
Webmin のコマンドシェルより下記を実行しまして、
お試しいただけますでしょうか。

chown -Rf ●●:●● /var/www/html

●● につきましては、ユーザ名となりますので、FTP にて指定されている
ユーザ ID をご指定ください。

後半 /var/www/html につきましては、オーナーシップを変更する
ディレクトリとなりますので、こちらも変更したいディレクトリを
フルパスにて記述してください。

chown -Rf までは、変動いたしません。

*一意的回答 ID: #1242*


**(c) 2025 Prox system design <tech@ixent.ne.jp>**

# FTP: FTP にてアップロードしようとすると、Permission denied と表示され、
# アップロードできません。

作成者: IXENT テクニカルサポート
最終更新: 2007-02-20 16:13


(c) 2025 Prox system design <tech@ixent.ne.jp>